




#### 4. Solider Runder Rahmen Variante 1

> Mit Formauswahl (  ) ein Oval ( Form:   ) als Auswahl erzeugen:




[Auswahl] > [Auswahl umkehren]

oder auch hier mit Hilfe eines der Auswahl-Werkzeuge, das bei Rechtsklick folgendes Menü aufruft:




[Ebene] > [Neu] > [Neue Ebene]




> Neue Ebene für den Rahmen anlegen durch drücken der (→ im Bild) markierten Fläche




> Auswahl nach Belieben mit Füll- oder Verlaufswerkzeug (, ) bearbeiten




## 5. Weicher Runder Rahmen Variante 1


> Mit Formauswahl (  ) ein Oval (  ) mit weicher Auswahlkante (  ) erzeugen:




[Auswahl] > [Auswahl umkehren]



oder auch hier mit Hilfe eines der Auswahl-Werkzeuge, das bei Rechtsklick folgendes Menü aufruft:




[Ebene] > [Neu] > [Neue Ebene]



> Neue Ebene für den Rahmen anlegen durch drücken der (→ im Bild) markierten Fläche




> Auswahl nach Belieben mit Füll- oder Verlaufswerkzeug (, ) bearbeiten




## 6. Solider Runder Rahmen Variante 2

[Auswahl] > [Alles Auswählen]



oder mit Hilfe eines der Auswahl-Werkzeuge, das bei Rechtsklick folgendes Menü aufruft:



[Bearbeiten] > [Ausschneiden]




[Bearbeiten] > [Einfügen]




> Hintergrundebene unsichtbar machen

( - durch Anklicken des Auges)

> Mit Formauswahl (  ) ein Oval ( Form:   ) als Auswahl erzeugen:



> erneut mit Formauswahl (  ) ein Oval ( Form:   ) erzeugen aber als NEGATIVE ( Modus:     ) Auswahl:




[Ebene] > [Neu] > [Neue Ebene]


A screenshot of a photo editing application's interface. The menu bar at the top includes "Ebene", "Auswahl", "Filter", "Ansicht", "Fenster", and "Hilfe". A dropdown menu under "Ebene" is open, showing options like "Neu", "Ebene duplizieren", "Löschen...", "Ebeneneigenschaften...", "Textebene rastern", and "Impasto-Effekt entfernen". To the right of this is a floating palette with "Neue Ebene" and "Umsch+Strg+N" (New Layer) and "Ebenengruppe". Below the menu bar is the "Ebenen" (Layers) panel, which lists three layers: "Ebene 2" (selected), "Ebene 1", and "Hintergrund". The "Ebene 2" layer has a checkmark and a lock icon. The "Protokoll" tab is selected in the top right of the panel. The status bar at the bottom right shows "Deckkraft: 100" (Opacity: 100).

> Neue Ebene für den Rahmen anlegen durch drücken der (→ im Bild) markierten Fläche

> Auswahl nach Belieben mit Füll- oder Verlaufswerkzeug  
( , ) bearbeiten



> Äußeren Raum mit Zauberstab ( ) markieren




> Auswahl aus Bildebene (im Bsp. Ebene 1) ausschneiden ([Bearbeiten] > [Ausschneiden])




## 7. Weicher Runder Rahmen Variante 2


[Auswahl] > [Alles Auswählen]



oder mit Hilfe eines der Auswahl-Werkzeuge, das bei Rechtsklick folgendes Menü aufruft:



[Bearbeiten] > [Ausschneiden]




[Bearbeiten] > [Einfügen]




> Hintergrundebene unsichtbar machen

( - durch Anklicken des Auges)

> Mit Formauswahl (  ) ein Oval ( Form:   ) als Auswahl erzeugen:



> erneut mit Formauswahl (  ) ein Oval ( Form:   ) erzeugen aber als NEGATIVE ( Modus:     ) Auswahl und mit weicher Auswahlkante ( Weiche Kante: 20 ):




[Ebene] > [Neu] > [Neue Ebene]


A screenshot of the Photoshop interface. The top menu bar shows "Ebene" as the active tab, followed by "Auswahl", "Filter", "Ansicht", "Fenster", and "Hilfe". Below the menu is a dropdown menu for "Ebene" with options like "Neu", "Ebenen duplizieren", "Löschen...", "Ebeneneigenschaften...", "Textebene rastern", and "Impasto-Effekt entfernen". To the right of this is a submenu for "Umsch+Strg+N" and "Ebenengruppe". At the bottom of the screen is the "Ebenen" (Layers) panel, which lists "Ebene 2" (selected), "Ebene 1", and "Hintergrund". The "Protokoll" tab is selected in the panel header. The status bar at the bottom indicates "Deckkraft: 100".

> Neue Ebene für den Rahmen anlegen durch drücken der (→ im Bild) markierten Fläche

> Auswahl nach Belieben mit Füll- oder Verlaufswerkzeug (, ) bearbeiten



> Äußeren Raum mit Zauberstab () markieren



> Auswahl aus Bildebene (im Bsp. Ebene 1) ausschneiden ([Bearbeiten] > [Ausschneiden])

